


Hur du lägger in bilder i Episerver

På våra sidor finns flera fält för att lägga in bilder. Här visas de vanligaste alternativen för att lägga in bilder på en sida och de mått bilderna ska ha för respektive fält. Om bilderna läggs in rätt och har rätt storlek ska de anpassas automatiskt till visningsläge för skärm respektive mobil.

Bilder på webbplatserna ska alltid ha en upplösning anpassad för just webb. Denna är 72 dpi.

Innan du lägger in bilderna på en sida måste du ladda upp dem till Episerver.

Du laddar upp filerna i fliken **Media** och väljer antingen en **mapp** i strukturen eller mappen **För denna sida**. Du laddar upp bilderna i fältet under mappstrukturen genom att släppa och dra en fil eller klicka och bläddra.



Bilder på en standardsida

På en standardsida har du flera möjligheter att lägga till en bild. Du kan antingen lägga dem i fältet för **huvudbild** eller i fältet för **brödtext** eller i ett **block** som används på sidan.

Lägga in huvudbild på standardsida

Huvudbild	Pia720.jpg	...	← Här lägger du huvudbilden som syns överst på sidan.
	☒ Bildtext på bilden		
Alternativtext	Pia Ridderby	←	En beskrivning av vad bilden föreställer för dem som inte kan se den.
Bildtext		←	En bildtext som syns under eller på bilden.
Alternativ huvudbild för listningar	Pia164.jpg	...	← En mindre variant av bilden som visas i listor.
Alternativtext för alternativ huvudbild	Pia Ridderby	←	En beskrivning av vad alternativbilden föreställer för dem som inte kan se den.

Mått för huvudbild – fast bredd 720px

Fast bild som alltid ligger överst på sidan. Har därmed ett fast breddmått, 720px.

Mått för alternativ huvudbild för listningar – fast mått 164px X 100px

Denna bild syns inte på själva sidan utan endast i listningar (med blocket sidlista). För en snygg lista krävs att alla bilder har samma mått, 164px X 100px.

Lägga in bilder i editorfältet (brödtextfältet)

Det enklaste sättet är att ställa markören där du vill ha bilden i **brödtextfältet** och dra in bilden från den mapp där du har laddat upp bilden i Episerver. Markera sedan bilden genom att klicka på den och välj bildverktyget i menyn. Nu kan du fylla i en beskrivning av bilden.



Du kan även använda verktyget för infoga bild i verktygsmenyn. Ställ markören på rätt ställe i texten och klicka på verktyget. Du får då upp ett fönster. Klicka på den lilla gula byrån vid fältet **Bildens URL**. Du får du upp strukturen för mediafiler och kan leta upp bilden du vill lägga in. Glöm inte att fylla i en beskrivning av bilden.

Mått för bilder i editorn (brödtextfältet) – maxbredd 720px

Bilder som läggs in i editorn anpassas efter storleken på den skärm besökaren har. Det finns dock en maxbredd som bilden kan ha, 720px.

Samma mått gäller även för sidorna central och lokal nyhet samt central och lokal kalenderhändelse.

Lägga in bilder i block

Blocket Bildpuff med text

Blocket kan användas i olika bredd på en standardsida. Dock förändras blockets bredd beroende på besökarens skärm, så bilden måste vara anpassad för det läge där den visas som störst, 720px.

Bild	federico300bil.jpg	← Här lägger du huvudbilden som syns överst på sidan.
Alt-text för bild	Federico Pecora i självkör	← En beskrivning av vad bilden föreställer för dem som inte kan se den.
Rubrik	Var med och ta fram ny t	
Bildtext	Algoritmer finns överallt och är grunden för artificiell intelligens. Federico Pecora berättar varför du ska plugga 5 år till civilingenjör.	

I fälten rubrik och bildtext skriver du det som syns i puffen.

Om bildpuffen ska användas i fullbredd på en standardsida ska bredden vara 720px. För mindre bredd gäller 720px.

Blocket bildpuff med text till startsidan

- Huvudpuff 940px X 350px
- De tre bildpuffarna 300px X 200px